

# Instructiuni de update

## Essential Smile

**ATENȚIE:** Înainte de a începe procedura de resoftare a tabletei trebuie să vă asigurați că aveți toate datele, programele necesare pentru a putea schimba softul în condiții de siguranță. Orice abatere sau nerespectare a instrucțiunilor care vor fi prezentate mai jos, pot duce la defectarea tabletei.

Dacă pe perioada rescrierii de soft blocați tableta și doriți ca departamentul de service să o repună în funcțiune, va trebui să suportați costurile de transport către și dinspre unitatea de service (costuri de curier), iar intervenția se va face gratuit. Dacă tableta va rămâne în garanție, această operațiune nu se va încadra în regulile legale de garanție din punctul de vedere al duratei de soluționare. În acest caz soluționarea poate dura până la 30 de zile calendaristice.

Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor. Dacă acesta nu este un forum oficial și nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru conținut, vă recomandăm să citiți secțiunea cu referință la modelul DVS de unde veți obține informații despre utilizarea acestuia, tricks and tips, Software homemade, etc.


<http://eboda.forumer.com/index.php>

1. Descărcați ultima actualizare software pentru Essential Smile și aplicația LiveSuit de pe site-ul [www.e-boda.ro](http://www.e-boda.ro) secțiunea DOWNLOAD.
2. Asigurați-vă că bateria produsului este peste 50% încărcată.
3. Faceți backup la toate datele importante, procedura de update implică ștergerea memoriei interne a tabletei.
4. Instalați aplicația LiveSuit și porniți-o.


***Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și recomandări, doar după aceasta să începeți actualizarea produsului dvs.***

Pășii descriși mai jos vor fi aplicați în ordinea prezentării lor!

- A. Selectați fișierul de update, dați clic pe pictograma evidențiată cu cerc roșu





B. Selectati fila de update cu extensia .img




- Apasati si tineti apasat tasta "Volum +";
- Conectati cablul USB de la PC la tableta ;  
*Daca utilizati Windows XP este necesar sa instalati driveri atunci cand tableta va fi detectata. Driverule se gasesc in directorul unde s-a instalat LiveSuit ( C:\Program Files\LiveSuit )*
- Apasati de 5 - 10 ori pe butonul "Power", foarte repede, butonul "Volum +" trebuie tinut apasat in tot acest timp.

D. Dupa ce pasul "C" a fost efectuat correct programul LiveSuit va afisa fereastra urmatoare. In acest moment eliberati butoanele, si selectati "YES" in urmatoarele doua ferestre.






- E. Procesul de update va incepe, va rugam asteptati pana la terminarea acestuia. Acest pas dureaza intre 2 si 3 minute.



- F. Dupa instalare programul va afisa fereastra urmatoare. Selectati YES, deconectati cablul USB si porniti tableta apasand butonul "Power" pentru 3 secunde.



**Nota:**

*In orice moment puteti reveni la versiune de soft anteriora, este necesar sa urmati toate aceste instructiuni si sa folositi fila de update corespunzatoare.*

**Recomandari:**

- Recomandam ca dupa update sa recalibrati bateria utilizand o aplicatie ce se gaseste in Google Play sau 1mobile market.
- Recomandam ca dupa update sa efectuati doua cicluri complete de incarcare /descarcare a bateriei.
- Evitati folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezinta probleme ;
- Evitati sa folositi langa PC si tableta aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice ( aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc );
- Indepartati din zona de lucru orice telefon mobil.